

JAWS FOR WINDOWS IR WINTALKER VOICE PROGRAMŲ DIEGIMAS BEI DERINIMAS

Pastaba: diegiant bei derinant programinę įrangą, būtina laikytis eiliškumo.

JAWS for Windows programos diegimas

1. Programos diegimo failą "setup.exe" paleisti iš kompaktinės plokštelės arba atsisiuntus *.exe failą iš gamintojo interneto svetainės www.freedomscientific.com.
2. Jei programa diegimo pradžioje ar pabaigoje prašo paleisti kompiuterį iš naujo, sutikite.
3. Diegimo vedlio languose reikia pažymėti, kad sutinkate su licencijos sutartimi, rinktis įprastą (Typical) diegimą (teigiamus mygtukus Next ir kt.).
4. Diegimo pabaigoje spausti mygtuką "Finish".

WinTalker Voice programos diegimas

Pastaba: jei Jūsų kompiuteryje yra instaliuota ankstesnė WinTalker Voice programos versija, būtina ją pašalinti iš sistemos.

5. Iš kompaktinės plokštelės paleisti programos diegimo failą „setup.exe“.
6. Jei programa diegimo pradžioje ar pabaigoje prašo paleisti kompiuterį iš naujo, sutikite.
7. Diegimo vedlio languose reikia pažymėti, kad sutinkate su licencijos sutartimi, rinktis pilną (Complete) diegimą (teigiamus mygtukus NEXT ir kt.).
8. Diegimo pabaigoje spausti mygtuką "Finish".
9. paleisti kompaktinėje plokštelėje aplanke „Lietuvybe“ esantį failą „lietskyrybainstaler.exe“. Atsiradusiame dialogo lange pažymėti JAWS for Windows programos versiją, kuri yra įdiegta kompiuteryje (jei įdiegtos kelios šios programos versijos, galima pažymėti visas), patvirtinti.

JAWS for Windows ir WinTalker Voice programų suderinimas

Pastaba: jei JAWS for Windows programos lango meniu „Language \ Voice Profiles“ nėra pasirinkimo „WinTalker Voice“, reikia atlikti žemiau nurodytus veiksmus.

10. Pasirinkti JAWS for Windows programos lango meniu „Language \ Voice Profiles“ punktą „create New“ ir atsidariusiame dialoge pasirinkti mygtuką „Detect SAPI 4 Synthesizers“.
11. Kitame dialogo lange pažymėti „WinTalker Voice“, spausti mygtuką „Add“, kitame lange vėl pažymėti „WinTalker Voice“, patvirtinti.
12. Dar kartą patvirtinti.
13. JAWS for Windows programos lango meniu „Language \ Voice Profiles“ turi atsirasti pasirinkimas „WinTalker Voice“. Jį aktyvavus, įjungiamas lietuvių kalbos balsas (sintezatorius).

Pastaba: anglų kalbos balsas (sintezatorius) įjungiamas aktyvavus JAWS for Windows programos lango meniu „Language \ Voice Profiles“ pasirinkimą „Eloquence“.

Papildoma informacija

WinTalker Voice veikimas per SAPI 5

14. Atverti „Control Panel\Change text to speech settings“ kortelę „Text to Speech“.
15. Laukelyje „Voice selection“ nustatyti „Gintaras“, patvirtinti (šis balsas tampa Windows OS numatytuoju balsu).
16. JAWS for Windows programos lango pagrindiniame meniu pasirinkti „Options\Voices“ punktą „Voice Adjustment“.
17. Atsidariusiame dialoge laukelyje „Profile Name“ pasirinkti „SAPI 5“.
18. Laukelyje „Synthesizer Language“ nustatyti „Lithuanian“.
19. Patvirtinti.